

Instrukcja aktualizacji oprogramowania dla modeli New Digital T2 265HD / T2 265 HD Senior


Zaktualizuj oprogramowanie w następujący sposób:

- pobierz plik oprogramowania ze strony internetowej
- skopiuj pobrany plik do pamięci USB flash, katalog główny
- podłącz pamięć USB do odbiornika

Naciśnij Menu, wybierz System – „Aktualizacja oprogramowania” :




Wybierz opcję „USB Uaktualnienie”, a następnie naciśnij przycisk OK:



NEW · DIGITAL

Wybierz wcześniej wgrany plik i naciśnij OK



Odbiornik rozpocznie proces aktualizacji, wyświetlając niebieskie menu aktualizacji :



Poczekaj, aż aktualizacja zostanie zakończona:



NEW · DIGITAL

Aktualizacja zostanie zakończona, a odbiornik uruchomi się ponownie i przejdzie do trybu pracy

UWAGA: nie należy odłączać zasilania podczas aktualizacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odbiornika

Proszę przeprowadzić procedurę przywracania **ustawień fabrycznych** i wykonać instalację początkową:

Naciśnij Menu, wybierz System - ustawienia fabryczne :




Wprowadź hasło 000000 :




NEW · DIGITAL

Naciśnij OK :




Odbiornik zostanie zrestartowany do menu instalacji początkowej:



NEW · DIGITAL

Wybierz Język OSD Polski i Kraj Polska, wybierz wyszukiwanie kanałów, naciśnij OK :



Odbiornik rozpocznie wyszukiwanie i zapisze wszystkie znalezione programy. Możesz zacząć go używać.

